

### 3. Luxury colors set

パーセントミニ

ボーダーポーチ ARMY-986

使用糸☆パーセントミニ

C/#387 - 0.4 玉

C/#320、367、375、415 - 各 0.3 玉

C/#326、328 - 各 0.2 玉

使用針☆ハマナカアミアミ手あみ針

片かぎ針 5/0 号

付属品☆ボタン (直径 1.8 cm) 1 個

ゲージ：模様編み A 17.5 目 14 段が 10 cm 角

模様編み B 22 目 12.5 段が 10 cm 角

#### 模様編み A のしま模様の配色

2 段	C/#320	ホップグリーン
2 段	C/#415	ゴートオレンジ
2 段	C/#326	ピーコックブルー
2 段	C/#367	コスモス
2 段	C/#320	ホップグリーン
2 段	C/#415	ゴートオレンジ



3 回くり返す

#### 模様編み B のしま模様の配色

2 段	C/#375	チェリーレッド
2 段	C/#328	ネイビーブルー
1 段	C/#375	チェリーレッド



#### サイドのモチーフ A・2 枚

C/#387 ペルー




#### サイドのモチーフ B・2 枚

C/#387 ペルー




#### 模様編み A

Rich More



#### 模様編み B




本体の作り目と巻かがりはぎする

出来上がり図

丈：約 11 cm

幅：約 13 cm

マチ：約 4 cm



✕ = こま編み 3 目 編み入れる

編み方☆糸は一本どりで編みます。指定の配色で編みます。

本体、フタは共糸くさりの作り目より編み始め、縦に糸を渡します。

フタは続けて縁編みをあみます。



サイドのモチーフ A・B はわの作り目より編み始めます。

モチーフ同士を半目の巻かがりはぎし、

本体とモチーフを引き抜きはぎします。

本体の作り目とフタの指定の目を巻かがりはぎにします。

ボタンを縫いつけます。



2 目くさり (縁編み) 31 目拾う

0.5 (1 段)

4 (5 段)

1 (1 段)

2 目くさり