

# AMU-164 リスのトートバッグ


この作品はテキスト3枚です (3-1)




デザイン/ハマナカ企画

- NEW**
- ◆使用糸 カナディアン3S(100g玉巻)  
ピンク(No.12)1.3玉、生成り(No.1)0.5玉(180g)
  - ◆糸代 4,032円<税込>  
[カナディアンスリーエス 税込1,344円(本体1,280円)×3玉]
  - ◆使用針 ハマナカミアミ4本針15号、片かぎ針(金属製)10/0号。
  - ◆でき上がり寸法 幅28cm、深さ23.5cm、底の直径19cm。
  - ◆ゲージ 編みくるむ編み込み11.5目15.5段が約10cm角。
  - ◆編み方 糸は1本どりで、指定の号数針で編みます。  
底… わの作り目で編み始め、細編みで分散増目をしながら編み進みます。  
本体… 続けて底から目を拾い、編み込み模様で編みます。  
仕上げ… ひもを2本編み、ひもつけ位置を参照に本体にとじつけ仕上げます。


ローピングタイプですので、手で擦りをかけながら、作り目・とじはぎをして下さい。




| 段 | 目数             | 増減    |
|---|----------------|-------|
| ⑫ | 70目            | 4目増   |
| ⑪ | 66目            | 毎段6目増 |
| ⑩ | 60目            |       |
| ⑨ | 54目            |       |
| ⑧ | 48目            |       |
| ⑦ | 42目            |       |
| ⑥ | 36目            |       |
| ⑤ | 30目            |       |
| ④ | 24目            |       |
| ③ | 18目            |       |
| ② | 12目            |       |
| ① | わの中に細編み6目編み入れる |       |




底 (No.12) かが針10/0号 ×=細編み ∨=細編み2目編み入れる



## ひもつけ位置





※指定以外は生成り(No. 1)

■=ピンク(No. 12)


□=□表面

⊗=左上2目1度

⊙=かけ目


※この部分のみ編みこむは編み込み

ひも 2本 ピンク(No. 12) かぎ針10/0号  
 × = 細編み    ∨ = 細編み2目編み入れる  
 ∇ = 細編み3目編み入れる    ▲ = 糸を切る




### 糸の扱い方

①



ラベルを外し、そのままの向きでお使い下さい。糸端には目印としてシールが貼ってあります。


②



3本を1本として、外側から時計回りにご使用下さい。強く引くと糸が切れる場合がありますので、やさしくお取り扱いください。

※糸の性質上、素抜けしやすいので撚りをかけながら作り目・とじはぎをしてください。

### 糸の切り方



約30c離して持ち、ゆっくり引っぱります。

### 糸のつなぎ方




糸端を5~6目分重ねて6本の状態で編みます。

### 編みくるむ編み込み(カウチン編み)

#### 表側から編むとき

裏に渡る糸(B) 編む糸(A)



① 左手に裏に渡る糸(B)を左側、編む糸(A)を右側にして2本一緒にかけます。

② Bの上からAを編みます。


③ Bの下からAを編みます。上・下をくり返します。

④ 編む糸をAからBにかえるときは、Aを手前に引いて、Aの上からBを編みます。

⑤ Aの下からBを編みます。上・下をくり返します。

#### 裏側から編むとき

編む糸(A) 裏に渡る糸(B)



① 裏から編むときは、編む糸(A)を左側、裏に渡る糸(B)を右側にして2本一緒にかけます。Bの上から編みます。

② Bの下からAを編みます。上・下をくり返します。

③ 編む糸をAからBにかえるときは、Aを手前に引いて、Aの上からBを編みます。

④ Aの下からBを編みます。上・下をくり返します。