

AMU-414 引き上げ模様のポーチ

2015A/W


この作品はテキスト2枚です(2-1)

- ◆使用糸 アメリー(40g玉巻)
ネイビーブルー(No.17)1玉、アイスブルー(No.10)0.3玉(52g)
- ◆糸代 1,160円<税別>
[アメリー 本体580円×2玉]
- ◆付属品 ファスナー(長さ20cm・ネイビー)1本。
- ◆用意するもの 縫い糸(ネイビー)、縫い針。
- ◆使用針 ハマナカアミアミ片かぎ針(金属製)5/0号(本体320円)。
- ◆サイズ 幅17.5cm、深さ12cm、マチ7cm。
- ◆ゲージ 模様編みA・B27目が各約10cm角。
- ◆編み方
本体… 共糸鎖の作り目で編み始め、模様編みA→模様編みBで編みます。作り目から目を拾い、反対側を模様編みBで編みます。本体から目を拾い、マチを模様編みAで編みます。本体とマチを巻きとじます。

仕上げ… 本体・マチから目を拾い、口側を縁編みで編みます。縁編みにファスナーを縫いつけます。ファスナー飾りを編み、ファスナーの先をくるむようにつけて仕上げます。




デザイン/鈴木朝子




でき上がり図


ファスナーは縁編み4段めの頭目の下に半返し縫いでつける。



ファスナー飾り

(細編み)
ネイビーブルー(No.17)
かぎ針5/0号





※糸は切らずに渡す
 長編み表引き上げ目
 9段めのみ3段下を拾う。
 その他は2段下を拾う。

模様編みA
 1段目
 2段目

長編み表引き上げ目

針に糸をかけ、前段の編み目の柱に
 (この作品の場合、9段めのみ3段下を、
 その他は2段下を)矢印のように
 針を入れてすくい、長編みを編む

マチ

※鎖は束に拾う

- × = 細編み
- = 引き抜き
- △ = 糸をつける
- ◀ = 糸を切る
- ⊗ = 鎖4目目のピコット

縁編み
 2目4段1模様

模様編みB
 8目26段1模様

— = ナイプブルー (No.17)
 — = アイスブルー (No.10)